# VisionPro 用户使用说明书

版本: V1.0.0

发布日期: 2024-03-25



本手册中所提及的其它软硬件产品的商标与名称,都属于相应公司所有。

本手册的版权属于中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司所有。未得到本公司的正式许可,任何组织或个人均不得以任何手段和形式对本手册内容进行复制或传播。

本手册的内容若有任何修改,恕不另行通知。

© 2024 中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司版权所有

网 站: www.daheng-imaging.com

公司总机: 010-82828878

客户服务热线: 400-999-7595

销售信箱: sales@daheng-imaging.com

支持信箱: support@daheng-imaging.com

## 目录


1.	VisionPro 使用方法	. 1
2.	常见问题处理	. 2
3.	版本说明	. 3

1



#### 1. VisionPro 使用方法

- 1) 插件目录: GalaxySDK\ThirdPartyPlatformAdapter\VisionPro。
- 2)将对应版本的 GxAcqTool.dll、资源文件(zh 与 en 文件夹)和 GxAcqTool.ico 放到 VisionPro 安装路径下的 bin 文件夹中,默认安装目录为: C:\Program Files\Cognex\VisionPro\bin。
  - 3) 将 GxAcqTool.vtt 文件放到 VisionPro 安装路径下的 bin\Templates\Tools 文件夹中。
  - 4) 打开 VisionPro,即可在工具栏中找到配置好的控件。





## 2. 常见问题处理

序号	常见问题	解决办法
1	打开 VisionPro 后未找到 GxAcqTool.ico 图标	<ol> <li>1. 插件位置放置错误。</li> <li>2. 插件文件未全部拷贝至 VisionPro 的安装目录下。</li> <li>3. 库版本拷贝错误:         <ol> <li>1) 在 VisionPro "帮助" → "关于 QuickBuild 应用程序"中确认 VisionPro 版本;</li> <li>2) 拷贝相应版本的 dll 及资源文件。</li> </ol> </li> </ol>
2	打开 VisionPro 后,菜单栏"显示 VisionPro"按钮不能点击	VisionPro 未授权



## 3. 版本说明

序号	修订版本号	所做改动	发布日期
1	V1.0.0	初始发布	2024-03-25